

Hinweis für Benutzer von Windows 7 und Windows Vista

Nach der Installation von HPR befinden sich das Programm und die Datenbank im Verzeichnis *C:\Programme(x86)\HAESSLER\HPR*.

Windows Vista und Windows 7 legen für die Verzeichnisstruktur *C:\Programme* eine Kopie an und starten HPR mit der Datenbank aus der Kopie. Dadurch ist der Inhalt des Verzeichnisses *C:\Programme\HAESSLER\HPR* nie mit aktuellen Daten vorhanden. Die Datenbank *hpr5.mdb* sowie ggf. alle Sicherungen die in diesem Verzeichnis abgelegt wurden sind nicht aktuell bzw. gar nicht vorhanden.

Datensicherung

Um den Bestand zu sichern ist der Menüpunkt Bestand > sichern vorhanden. Dieser schlägt ein Verzeichnis und einen Namen für die Sicherung vor. Stellen Sie sicher dass sich das Verzeichnis nicht in *C:\Programme*; *C:\Program Files* etc. befindet.

Einsehen der Kopie (Virtual Store)

Sollte es dennoch vorkommen, dass Sie eine Sicherung oder die Datenbank aus dem Programme Verzeichnis benötigen öffnen Sie das Verzeichnis

C:\Benutzer\{Anmeldename}\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(X86)\HAESSLER\HPR 5\Daten. Sollte das Verzeichnis *AppData* nicht sichtbar sein müssen Sie im Menü Extras > Ordneroptionen in der Registerkarte Ansicht „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ aktivieren.